

ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocame
nere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecoc
ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocame
nere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecoc
ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocame
nere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecoc
ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocame
nere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecoc
ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocame
nere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecoc
ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocame
nere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecocamere ecoc

ecocamere

MUD 2020 – COMUNICAZIONE RIFIUTI

COME COMPILARE LA COMUNICAZIONE A SECONDA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Produttori: moduli

- **RIF**: compilare una scheda per ogni rifiuto prodotto, indicando il codice CER e le quantità: *(i)* prodotta (precisare se fuori dall'unità locale), *(ii)* conferita a destinatari (soggetti autorizzati al recupero/smaltimento), *(iii)* in giacenza, *(iv)* trasportata, solo nel caso di **pericolosi** prodotti e trasportati dal dichiarante.
- **DR**: un modulo per ogni unità locale destinataria (se all'estero, indicare l'attività prevista).
- **TE**: un modulo per ogni soggetto (diverso dal produttore stesso e dal destinatario) che ha trasportato i rifiuti in uscita dall'unità locale.
- **RE**: un modulo per ogni Comune in cui il dichiarante ha generato rifiuti da attività, svolta al di fuori dell'unità locale, di bonifica amianto, manutenzione, assistenza sanitaria, cantieri temporanei e mobili (anche di bonifica).



Giacenza MUD 2020 = Produzione 2019 – Avvio a recupero/smaltimento 2019 + Giacenza al 31/12/2018

Produttori: esempi di struttura della dichiarazione

Produttore che conferisce tutti i rifiuti prodotti

Scheda RIF: CER, qtà prodotta

DR: UL destinataria, qtà conferita=prodotta

TE (se trasportatore ≠ destinatario)

Produttore che conferisce parte dei rifiuti prodotti

Scheda RIF: CER, qtà prodotta, giacenza al 31/12/2019

DR: UL destinataria, qtà conferita

TE (se trasportatore ≠ destinatario)

Produttore che conferisce rifiuti prodotti e giacenza

Scheda RIF: CER, qtà prodotta

DR: UL destinataria, qtà conferita=prodotta + giacenza 31/12/2018

TE (se trasportatore ≠ destinatario)

Produttore di rifiuti fuori dall'unità locale (UL)

Scheda RIF: CER, qtà prodotta

DR: UL destinataria, qtà conferita

TE (se trasportatore ≠ destinatario)

RE: Attività e Comuni dove vengono prodotti rifiuti fuori UL

Produttore che trasporta in conto proprio i rifiuti

Scheda RIF: CER, qtà prodotta, qtà trasportata (solo in caso di pericolosi)

DR: UL destinataria, qtà conferita

TE (se trasportatore ≠ destinatario)

Trasportatori: moduli

- **RIF**: compilare una scheda per ogni rifiuto trasportato, indicando il codice CER e le quantità: *(i)* ricevuta, *(ii)* conferita a destinatari, *(iii)* trasportata complessivamente.
- **RT**: un modulo per ogni unità locale da cui il trasportatore ha ricevuto i rifiuti.
- **DR**: un modulo per ogni unità locale del soggetto destinatario a cui il trasportatore ha conferito rifiuti, indicando la quantità conferita.



I trasportatori devono presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio si trova la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Trasportatori: campi

- **Rifiuto trasportato dal dichiarante:** compilare questo campo indicando la quantità trasportata dall'unità locale del produttore/detentore dei rifiuti verso altre unità locali del soggetto dichiarante o di soggetti terzi; in questa casella non devono essere inserite quantità trasportate verso l'unità locale dichiarante.
- **Rifiuto ricevuto da privati:** compilare questo campo solo se il rifiuto è stato ricevuto da privati ovvero soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici ecc.), indicandone il Comune di provenienza.



Un soggetto che trasporta rifiuti verso il proprio impianto può tenere, presso questa unità locale, un unico registro di carico e scarico relativo anche alle attività di trasporto funzionali alle attività dell'impianto: in questo caso può presentare un MUD unico presso la sede dell'impianto includendo anche tali trasporti.

Trasportatori: esempi di struttura della dichiarazione

Vettore che
trasporta
rifiuti
da produttore
a impianto terzo

Scheda RIF: CER,
qtà ricevuta, qtà trasportata,
qtà conferita

RT: UL mittente, qtà ricevuta
distinta per provenienza

DR: UL destinataria, qtà
conferita

Vettore che
trasporta
rifiuti a proprio
impianto (= sede
legale)

Scheda RIF: CER,
qtà ricevuta, qtà avviata a
gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta
distinta per provenienza

MG: tipo impianto, qtà
gestita distinta per attività,
giacenza 31/12/2019

Vettore che
trasporta
rifiuti a proprio
impianto (≠ sede
legale)*

Scheda RIF: CER,
qtà ricevuta, qtà trasportata,
qtà conferita

RT: UL mittente, qtà ricevuta
distinta per provenienza

DR: UL destinataria, qtà
conferita

* Questo soggetto tiene due Registri
C/S (uno per il trasporto e uno per
l'impianto)

Vettore che trasporta
rifiuti a proprio
impianto (≠ sede
legale) e da terzi
a terzi*

Scheda RIF/1: CER,
qtà ricevuta, qtà trasportata,
qtà conferita

Scheda RIF/2: CER,
qtà ricevuta, qtà trasportata,
qtà conferita a terzi

RT: UL mittente, qtà ricevuta
distinta per provenienza

DR: UL destinataria, qtà
conferita

* Questo soggetto tiene due Registri
C/S (uno per il trasporto da terzi a terzi
e uno per l'impianto).

Intermediari: moduli

- **INT**: compilare una scheda per ogni rifiuto intermediato, indicando il codice CER e la quantità intermediata senza detenzione e specificando anche la tipologia.
- **UO**: un modulo per ogni produttore iniziale per cui l'impresa ha intermediato i rifiuti.
- **UD**: un modulo per ogni destinatario (soggetto autorizzato al recupero/smaltimento) per cui l'impresa ha intermediato i rifiuti.

 Per “*intermediario*” si intende qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari senza detenzione che, cioè, non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

 *Gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio si trova la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.*

Gestori: moduli

- **SA AUT**: compilare una scheda per ogni autorizzazione, ordinaria o semplificata, in base alla quale il gestore svolge la propria attività.
- **RIF**: compilare una scheda per ogni rifiuto gestito, indicando il codice CER e le quantità: *(i)* ricevuta, *(ii)* gestita (avviata a recupero/smaltimento) complessivamente.
- **RT**: un modulo per ogni unità locale da cui il gestore ha ricevuto i rifiuti, indicando la quantità ricevuta.
- **MG**: un modulo per ogni rifiuto gestito, indicando il tipo di impianto, l'attività svolta (recupero/smaltimento) e la giacenza.
- **MAT**: una scheda per indicare i **materiali** di cui all'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti.

Gestori: Scheda SA AUT

- Se un dichiarante dispone di più **autorizzazioni per operazioni diverse** di recupero/smaltimento, deve compilare una scheda SA AUT per ogni autorizzazione.
- Se per un'operazione di recupero/smaltimento sono state rilasciate più **autorizzazioni in tempi diversi**, il dichiarante deve compilare una sola scheda SA AUT indicando i riferimenti dell'autorizzazione più recente.
- Se l'autorizzazione rilasciata al gestore non riporta esplicitamente l'attività autorizzata attraverso i codici previsti, il dichiarante deve indicare il codice della relativa operazione a cui ha attribuito le quantità trattate nel modulo MG.
- Se l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione è diverso da quello previsto dalla normativa vigente, il dichiarante deve indicare l'ente originario titolare della funzione di autorizzazione che esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione.

Gestori: campi del Modulo RT

- **Specifiche:** il dichiarante deve specificare se i rifiuti ricevuti sono: *(i)* di origine urbana, nel caso dei codici CER 1912XX, 190501 e 190503; *(ii)* relativi a pile e accumulatori portatili, per quanto riguarda i codici CER da 160101 a 160105, 200133 e 200134.
- **Eestero:** se il dichiarante riceve rifiuti dall'estero deve indicare il trattamento previsto (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altro smaltimento).
- **Privati:** il dichiarante può barrare questa dicitura se ha ricevuto il rifiuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici ecc.).

Gestori: rigo R13 del Modulo MG

- Il rigo deve essere compilato da gestori di impianti:
 - di **solo stoccaggio** che nel 2019 hanno ricevuto e messo in riserva i rifiuti, per poi avviarli a recupero presso altri impianti; nel riquadro “Tipologia di impianto” il dichiarante deve barrare “Impianto per la messa in riserva (R13)” e indicare la quantità ricevuta nel 2019;
 - autorizzati all’**operazione di recupero di materia classificata con R13**; nel riquadro “Tipologia di impianto” il dichiarante deve barrare “Impianto di recupero di materia” e indicare la quantità di rifiuti effettivamente recuperata come R13 nel 2019.
- Il dichiarante non deve compilare il rigo se nel 2019, successivamente all’operazione R13, ha sottoposto il rifiuto ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12).
- Se alla fine del 2019 nell’impianto è presente una certa quantità di rifiuti allora il dichiarante deve indicare tale quantità nel rigo “Giacenza al 31/12 da avviare a **recupero**” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a **smaltimento**”.

Gestori: rigo D15 del Modulo MG

- Il rigo deve essere compilato da gestori di impianti di **solo stoccaggio** che nel 2019 hanno ricevuto e messo in deposito i rifiuti, per poi avviarli a smaltimento presso altri impianti; nel riquadro “Tipologia di impianto” il dichiarante deve barrare “Impianto per il deposito preliminare (D15)” e indicare la quantità ricevuta nel 2019.
- Il dichiarante non deve compilare il rigo se nel 2019, successivamente all’operazione D15, ha sottoposto il rifiuto ad altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14).
- Se alla fine del 2019 nell’impianto è presente una certa quantità di rifiuti allora il dichiarante deve indicare tale quantità nel rigo “Giacenza al 31/12 da avviare a **recupero**” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a **smaltimento**”.

Gestori: esempi di struttura della dichiarazione

Impianto che svolge attività di trattamento (R1-R12 e/o D1-D14)

Scheda **SA AUT**: estremi dell'autorizzazione in possesso

Scheda **RIF: CER**, qtà ricevuta, qtà avviata a gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta distinta per provenienza

MG: tipo impianto, qtà gestita distinta per attività (esclusi R13 e D15), giacenza 31/12/2019

Impianto di solo stoccaggio (R13 o D15) non finalizzato a trattamento

Scheda **SA AUT**: estremi dell'autorizzazione in possesso

Scheda **RIF: CER**, qtà ricevuta, qtà avviata a gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta distinta per provenienza

MG: tipo impianto, qtà ricevuta e destinata a terzi, giacenza 31/12/2019

DR: UL destinataria, qtà conferita

Impianto che svolge sia attività di trattamento sia solo stoccaggio

Scheda **SA AUT**: estremi dell'autorizzazione in possesso

Scheda **RIF: CER**, qtà ricevuta, qtà avviata a gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta distinta per provenienza

MG/1: tipo impianto, qtà gestita distinta per attività (esclusi R13 e D15), giacenza 31/12/2019

MG/2: tipo impianto, qtà ricevuta e destinata a terzi

DR: UL destinataria, qtà conferita

Scadenze e sanzioni



Termine per
presentare il MUD



Entro questa data
si incorre in
sanzioni ridotte €
26 - 160 €



Da questa data
si ricade in
sanzioni ordinarie €€
2.600 - 15.000 €

Per ulteriori informazioni o assistenza



02 22 17 70 90



www.ecocamere.it/faqs/mud



www.ecocamere.it/quesiti/mud



www.ecocamere.it/adempimenti/mud